Buenos Aires, 09 de Septiembre de 2013

INSTRUCTIVO DE PARAMETRIZACIÓN / IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE: CAMBIOS EN VERSIÓN SOFTLAND LOGIC 3.1

Generada por: Fernando Martín Bogomolny

Explicación Funcional

Cambios en la pantalla principal:

Panel inferior: En la parte inferior de la pantalla aparecerán dos pestañas. La primera es la de Pendientes, y la segunda la de Recientes.

- Recientes: muestra accesos directos a los elementos que fueron utilizados recientemente.
- Pendientes: Ver Alertas

Panel de Usuario: A la izquierda de la pantalla el usuario podrá personalizar los Favoritos, agregando carpetas y visualizándolos en forma de árbol.

Al seleccionar la carpeta, en el panel principal, a la derecha, se verá el contenido de la misma. Dichos elementos pueden ser cambiados según la empresa que tenga seleccionada en el panel de Empresas.

Debajo del panel de usuario se encuentra el panel de árbol de Empresa. En el mismo se ve la estructura de carpetas de la empresa seleccionada.

Debajo de éste, se encuentra el de panel de Empresas, en el cual se pueden ver las empresas que fueron seleccionadas. Al cambiar la empresa en este panel, cambiarán los elementos en los paneles superiores.

La barra de búsqueda ahora es siempre visible, mostrando sus resultados en el panel principal.

El panel principal muestra los elementos que fueron seleccionados en la carpeta, o bien los elementos resultantes de una búsqueda.



Se puede organizar los ítems que muestra el panel principal creando contenedores. Dichos contenedores son iguales a los que existen dentro de cada registración y permiten agrupar el contenido de dicho panel en subgrupos.

A su vez, tanto el panel principal como los contenedores permiten personalizar sus fondos, colocando de fondo un color o incluso una imagen (que debe corresponder al formato bmp).

Los mismos pueden ser colapsados para simplificar la visualización.
Como primer paso para crear un contenedor, se debe hacer click derecho en el panel principal (o en el contenedor) dentro del cual se desea crearlo



info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Una vez creado, haciendo click derecho en el mismo se podrá acceder a sus propiedades. Por ejemplo, su nombre, forma de organización de los ítems, tipo de fondo y, en caso de ser una imagen, se podrá indicar la ruta de archivo y nombre del mismo.





info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Si se elige una imagen de fondo, la imagen se adaptará al tamaño del contenedor, incluso si se cambia de tamaño el contenedor, la imagen cambiará de tamaño para adaptarse al mismo.





Dado que la imagen se adapta al contenedor, en caso de querer poner la imagen en una posición determinada dentro del mismo, la única forma de hacerlo será generar una imagen en blanco (o el color deseado) que tenga dentro de la misma la imagen que se desea utilizar como fondo.

En caso de elegir un fondo de color, se podrá acceder a la paleta de colores (o definir uno personalizado)



De esta forma, cada usuario podrá tener una personalización diferente para el menú "Favoritos".

A su vez, se podrá tratar de la misma forma al panel principal de la misma manera, pudiendo asignar un fondo diferente para dicho panel para cada carpeta. Dicho fondo deberá ser asignado por el administrador.

También podrá asignar una visualización determinada para un usuario, haciendo click derecho en el cuadro y eligiendo la opción "Guardar personalización para…". Dicha personalización quedará fija, hasta que el administrador decida cambiarla para el usuario.

En caso de no asignarle a un usuario una visualización, compartirá la del usuario administrador.

Los contenedores se podrán colapsar para una mejor organización y visualización haciendo click sobre su barra de título.



Para colocar elementos dentro de un contenedor, basta con arrastrar los mismos a su interior.



En cada equipo, luego de cerrarlo, el sistema volverá a la última ubicación en la que se estaba trabajando. En caso del usuario actual no tener acceso, por ejemplo por un cambio de usuario o de política de seguridad, el sistema lo llevará a la primera ubicación disponible dentro del mismo árbol acercándose a la fuente.

Nuevas características en Reportes

A la izquierda aparecerán los parámetros y opciones de formato e impresión.

Al ejecutar un reporte que no tenga parámetros, se lo visualizará de la siguiente forma:



Al ejecutarlo, los parámetros y opciones de impresión permanecerán en pantalla mientras se muestra el reporte.



info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Se los podrá quitar haciendo click en el ícono de parámetros, que se encuentra marcado en naranja al costado del ícono de impresión.



En caso de existir parámetros, aparecerán sobre las opciones de Formato e impresión. Para los parámetros de tipo rango, se mostrará únicamente el "Desde", completando el "Hasta" con el mismo dato, a menos que se elija desplegar el "hasta" haciendo click sobre el ícono "…" o presionando rápidamente la tecla "." dos veces. Con excepción de las fechas que siempre muestra el "Desde" y "Hasta".



Los parámetros se podrán visualizar a la izquierda (predeterminado), en la parte superior o a pantalla completa, utilizando los íconos a la derecha del de visualización de parámetros.

Vistas de parámetros



En caso de utilizar la vista de pantalla completa para los parámetros, se mostrará a pantalla completa el reporte. Si se desea volver a ver los parámetros sin cerrar el reporte deberá cambiarse a otra visualización de parámetros (superior o izquierda) y luego volver a seleccionar los parámetros en pantalla completa.



info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Cambios en registraciones

Al abrir un elemento (por ejemplo, para ver los elementos de un maestro), ahora se puede previsualizar la registración a elegir.



Primero aparecerá la opción de filtro a aplicar, si no se desea aplicar ningún filtro, al darle click al botón "Buscar", aparecerán los registros disponibles. Seleccionando los elementos que aparecerán en la lista en la parte inferior, en pantalla se verá la información del mismo. Haciendo doble click en el registro, se habilitará su edición.



Con la nueva versión, las registraciones son más personalizables. Por un lado el autocompletar



Durante las registraciones, cuando el valor a ingresar esté relacionado con otro registro (por ejemplo, número de cliente), al escribir parte del código o del nombre el sistema mostrará una lista desplegable de los valores posibles encontrados.

info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Si un valor es erróneo por una validación o debe ser completado y está vacío, el sistema, además de informar dicho error, marcará con un rectángulo rojo el registro a corregir.



Personalización de pantallas

En las registraciones se podrá pesonalizar más cómodamente las pantallas. Para ello, haciendo click derecho en la pantalla y seleccionando Personalizar se entrará en dicho modo. Una vez cambiado el modo, el sistema informará en una barra el estado. Haciendo click nuevamente con el botón derecho se podrá entrar a las opciones de personalización. Una vez finalizados los cambios se deberá seleccionar la opción Guardar para volver a los cambios.



Los cambios realizados serán únicamente para el usuario que los está realizando.

Si se desea revertir los cambios en toda la visualización y restaurar la predeterminada, eligiendo la opción "Restaurar posicionamiento de Logic 2" se volverá a los valores por defecto.

En la nueva versión se ha implementado el Modo Flow. Habilitando dicho modo, el sistema reacomodará todos los campos según el tamaño de la ventana.

Modo Flow Habilitado:



Podrá cambiar de lugar un campo (haciendo click sobre el mismo y arrastrándolo en pantalla), crear un contenedor, arrastrar elementos dentro del mismo), hacer click derecho en el fondo del contenedor y entrar a sus propiedades, ponerle un fondo, cambiar sus márgenes, nombre, etc.



Para revertir el Modo Flow al modo original, se deberá revertir toda la personalización.

Teniendo una registración con contenedores, al colapsarlo no se reacomodarán los campos en pantalla si no está habilitado el Modo Flow.

Asimismo, no se reacomodarán los campos dentro de los contenedores si no está habilitado el Modo Flow dentro de dicho contenedor.

info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Sin Modo Flow:



Con Modo Flow:



Estando en Modo Flow, para cambiar el tamaño del contenedor se debe acceder a la pestaña de Tamaño dentro de las propiedades del contenedor.



Pérdida de Conexión con el Servidor

En caso de ocurrir una desconexión con el servidor (por ejemplo, al desconectarse el equipo de la red, hibernar o suspender una notebook), el sistema ahora informa dicho error al intentar abrir un nuevo objeto.



Dada esta situación, se deberá cerrar la sesión (o el sistema) y volver a iniciar sesión.

Conversión de texto

Encontrándonos con campos de fecha, si al situarnos en el campo escribimos expresiones naturales como hoy, ayer, anteayer, mes próximo o mes pasado, nos encontraremos con que el sistema ahora convierte la expresión en texto a la fecha correspondiente.

Elementos Recientes

El sistema muestra, los elementos que han sido utilizados recientemente con un link.

Por ejemplo, tratándose de una opción de menú que es parte de un circuito de facturación, se verá el paso del que parte y el que genera y los números de comprobante generados. Haciendo click derecho en el link se podrá ver esta información dentro del menú de contexto.



info@newsol.com.ar
011-4553-2097

Conectores:

Los elementos pueden ser unidos por conectores para una visualización más gráfica de los pasos a realizar.

Para esto se deberá hacer click derecho en el elemento del cual se desea que parta la flecha, seleccionar la opción de "comenzar" la conexión, dirigirse al elemento en el que se desea que termine dicha flecha, y seleccionar en el menú la opción de "terminar" dicha conexión. Al reacomodar el elemento en la pantalla la flecha trazará igualmente el camino hasta el elemento.



Alertas

Softland Logic 3.1 incorpora alertas de sistema integradas a Windows. Dichas alertas mostrarán cuando existan elementos pendientes tanto en la pestaña de Pendientes en el menú principal como en la barra de estado de Windows. Para esto, seleccionando la opción "Notificar" haciendo click derecho en el elemento se abrirá una ventana con las opciones de configuración de dicha alerta.

Cuando haya pendientes y se ejecute la alerta, el sistema mostrará la notificación en la barra de estado de Windows, y el sistema en la pestaña de pendientes mostrará la cantidad de elementos pendientes en dicho paso de circuito.

Al hacer click sobre el elemento, la alerta desaparecerá. Se pueden incluir las variables #CANTIDAD, #COMPAÑIA y #NOMBRE.





Detalle de Stored Procedures
NO APLICA

Detalle de Tablas y Campos Utilizados
NO APLICA

Detalle de Parametrización en Softland Logic
NO APLICA

Scripts o Querys para puesta en marcha
NO APLICA